

NOPEA KELLOHAME

TARVIKKEET

Kangasta n. 2 m (leveys 140-150 cm)
Tukikangasta
Kuminauhaa vyötärölle
Ompelulankaa

Mittaa vyötärön ympäryys, lantion ympäryys ja haluttu hameen pituus kaavan piirtämistä varten.


KAAVA

Mittaa hameen pituus kaavapaperille ja piirrä hameen kaareva alareuna ja vyötäröaukko kuvan osoittamalla tavalla. Hameen vyötäröaukko kaavalla on 1/4 lantion ympäryksestä, johon on lisätty väljyysvara n. 4-5 cm pukemisen helpottamiseksi. Lisää 1 cm saumavarat.


LEIKKUU

Leikkaa 2 kappaletta taitteelta, jolloin saat hameesta täyskellon. Hyvä hameen pituus valmiina on n. 65-70 cm.

Mittaa hameen vyötärökaitaleen pituus kaavasta ja lisää 1 cm saumanvara. Leikkaa kaitale taitteelta. Kaitaleen korkeus on 12 cm eli valmiina 5 cm.



TAITE



HULPIO

OMPELU

1. Ompele sivusaumat suoralla ompeleella ja huolittele reunat. Silitä saumat ja käännä hame. Tee 0,5 cm hakki keskelle eteen ja taakse.
2. Silitä tukikangas vyötärökaitaleen nurjalle puolelle ja merkitse hakeilla keskietu ja -taka. Ompele kaitale lyhyistä saumoista oikeat puolet vastakkain suoralla ompeleella. Taita kaitale pituussuunnassa kahtia ja laita kaitaleen sisään kuminauha, jonka valmis pituus on vyötärön ympäryys + 2-3 cm.
3. Neulaa vyötärökaitaleen molemmat reunat hameeseen oikeat puolet vastakkain kohdistamalla hakit. Kuminauhan vuoksi vyötärökaitaletta pitää venyttää ommellessa.
4. Tee helmaan päärme. Esimerkiksi rullapäärme sopii hyvin ohuille kankailla. Paksummat kankaat on helpompi huolitella ja kääntää kerran. Rypytykslangan ompelu ulkokaarelle helpottaa käänteen ompelua.

Eurokangas

eurokangas.fi | #eurokangas